

Kurzanleitung für
BoBB.2
OnIT Webbaukasten

Der Grad Ihrer Zufriedenheit wird durch die Gesamtheit unserer gebotenen Leistungen bestimmt. Ein wesentlicher Teil unserer Leistungen ist der direkte Service am Kunden und eine permanente Weiterentwicklung unserer Produkte. Deshalb wird der OnIT Webbakasten in unregelmäßigen Abständen mit den neuesten Funktionen (z.B. Erweiterungen der Containertypen, Layoutvorlagen usw.) ausgestattet.

Selbstverständlich werden Sie nach jedem (kostenlosen) Update per E-Mail informiert, um so immer die neuesten Möglichkeiten des OnIT Webbakastens nutzen zu können.

Kostenlose Software und Informationen zum Thema „Bildbearbeitung“ finden Sie auf unserer Homepage www.onit-gmbh.de unter dem Punkt „Homepage, Website, CMS“ -> „Support“.

Eine weitere Hilfestellung zum Thema Bildbearbeitung finden Sie unter www.onit-baukasten.de/bildbearbeitung

Für Anregungen, Fragen oder Kritik können Sie sich an folgende E-Mail Adresse wenden:

baukasten@onit-gmbh.de

Inhaltsverzeichnis

Login	Seite 3
Seiteninhalte ändern/ergänzen	Seite 5
Texteditor	Seite 7
Verlinkungen setzen	Seite 7
Inhaltsbausteine Layoutvorlagen	Seite 8
Maße Layouts	Seite 9
Menüpunkte ändern/ergänzen	Seite 10
Container ändern/ergänzen	Seite 12
TOP50-Auswertung	Seite 14
Download-Statistik	Seite 15
Einstellungen	Seite 16

Login

Über die Adresse <http://redaktion.<Ihr-Domainname>.de> erreichen Sie die Login-Maske für Ihr Redaktionssystem.

z.B. <http://redaktion.meine-firma.de>

Bei der Eingabe Ihrer Zugangsdaten bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten.

Die Zugangsdaten werden Ihnen in einem separaten Schreiben mitgeteilt.

The screenshot shows a web browser window with the following content:


- Browser title: CMS - OnIT GmbH, CMS, Hosting, PHP, Onlineshops, Internet, Rechenzentrum – OnIT WebBaukasten BoBB.2 v2.6.40
- Address bar: <http://redaktion.onit-gmbh.de/>
- Search bar: Google
- Page header: OnIT GmbH, CMS, Hosting, PHP, Onlineshops, Internet, Rechenzentrum
- Logo: WEBBAUKASTEN ONIT (with 'STANDARD' written below 'WEBBAUKASTEN')
- Login form:
 - Benutzername:
 - Kennwort:
 - anmelden button
- Footer: Fertig

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie in das Redaktionssystem.

Auf der linken Seite finden Sie die Menüpunkte Ihres OnIT WebBaukastens (je nach gebuchten Modulen variabel).

Der OnIT WebBaukasten kann jederzeit um optionale oder individuelle Module erweitert werden (z.B. Kalender, Veranstaltungen uvm.).

Unten links finden Sie den Logout-Button, mit dem Sie die Sitzung sicher beenden können und automatisch auf Ihren Internetauftritt weitergeleitet werden.



Seiteninhalte ändern/ergänzen

Unter „[Seiteninhalte pflegen](#)“ haben Sie Zugriff auf die Inhalte der Website.

Durch Auswahl eines Navigationspunktes („[Bitte wählen:](#)“-Pull-down-Menü) erscheint eine Übersicht der zu diesem Menüpunkt angelegten Inhaltsbausteine.

Angezeigt werden der Rang, der Name des Inhaltsbausteins, die zugewiesene Layoutvorlage, der Ankerpunkt (Navigationspunkt) und der aktuelle Status.

Wenn Sie einen neuen Inhaltsbaustein anlegen möchten, klicken Sie auf „[Neuen Datensatz anlegen](#)“.

Durch einfaches Klicken auf „[aktiv](#)“ bzw. „[inaktiv](#)“ haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Inhaltsbausteine aus- bzw. (wieder-) einzublenden.

Durch Klicken von „[Ändern](#)“ können Sie die vorgenommenen Einstellungen jederzeit ändern (siehe nächste Seite).

Wenn Sie auf „[Löschen](#)“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach einmaliger Sicherheitsabfrage **unwiderruflich** gelöscht.

The screenshot shows the CMS interface for 'OnIT WebBaukasten BoBB.2 v2.6.40'. The browser address bar shows 'http://redaktion.onit-gmbh.de/'. The main content area is titled 'Inhaltsbausteine ändern oder anlegen'. A sidebar on the left contains navigation options: 'Modul: Standard', 'Einstellungen', 'Download-Statistik', 'TOP50-Auswertung', 'Container pflegen', 'Menüpunkte pflegen', 'Seiteninhalte pflegen', and 'Abmelden'. The main content area features a 'Neuen Datensatz anlegen' button and a 'Bitte wählen:' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of content blocks with their respective counts. Below the dropdown is a table with columns 'Rang' and 'Name'. The table contains two rows: '0 Suchmaschinenbeschreibung' and '0 Suchmaschinen Keywords!'. To the right of the table is a 'Auswahl anzeigen' button and a table with columns 'Aktiv', 'Ändern', and 'Löschen'. The 'Aktiv' column shows green circles, 'Ändern' shows wrench icons, and 'Löschen' shows red circles with slashes.

Rang	Name
0	Suchmaschinenbeschreibung
0	Suchmaschinen Keywords!

Texteditor

fett, kursiv oder unterstrichen

Änderung der Schriftfarbe

hoch-/tiefgestellt

Textausrichtung

Aufzählung

Verlinkung

Änderung des Schriftgrades

Feld zur Texteingabe

HTML – zum Einfügen von kopiertem Text oder HTML-Code

Infotext (DE) :

Schriftgröße

Ich bin ein Blindtext.

4 Wörter, 22 Buchstaben

Verlinkungen setzen

Link einfügen/bearbeiten

Link einfügen/bearbeiten

http://redaktion.onit-gmbh.de/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink

Allgemein | Popup | Ereignisse | Erweitert

Allemerne Eigenschaften

Adresse

Anker

Fenster

Titel

Klasse

Einfügen

Abbrechen

Fertig

Markieren Sie das zu verlinkende Wort bzw. Satz und klicken auf das Kettensymbol in der Werkzeugleiste des Texteditors. Nun öffnet sich das Fenster zur Link-Bearbeitung. ->

Adresse – hier wird die Zieladresse eingegeben.

Bei externen Links wird die komplette Adresse benötigt, z.B.: <http://www.onit-gmbh.de/showpage.php?SiteID=1>

Bei Verlinkungen innerhalb der eigenen Seite genügt die Adresse des jeweiligen Menüpunkts, z.B.: <showpage.php?SiteID=23>

Bei E-Mail-Adressen muss vor die Adresse **mailto:** eingefügt werden, z.B.: <mailto:info@onit-gmbh.de>

Bei direkter Verlinkung auf Dateien (PDFs usw.) auf dem Server muss **download.php?file=** eingefügt werden, z.B.: <download.php?file=test.pdf>

Anker – hier kann zu einem vorher angelegten Anker innerhalb des Menüpunktes verlinkt werden.

Fenster
Im selben Fenster/Frame öffnen öffnet den Link im gleichen Fenster (geeignet bei Verlinkungen innerhalb der eigenen Seite)
In neuem Fenster öffnen [blank] öffnet den Link in einem neuen Fenster (empfohlen bei Verlinkungen zu anderen Seiten außer der eigenen)

Titel – hier können Sie einen Linktitel vergeben (sinnvoll um Barrierefreiheit zu erreichen)

Inhaltsbausteine Layoutvorlagen

Text mit Bild rechts/links – maximal ein Bild möglich. Der Text läuft links/rechts um das Bild herum.

maximal verfügbare Contentbreite

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.



maximal verfügbare Contentbreite

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Text mit Bildspalte rechts/links – bis zu 4 Bilder möglich. Der Text läuft links/rechts in einer Spalte und bricht unter dem letzten Bild **nicht** um.

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante.



ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.



Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante.

Bild zentriert, Text darunter – maximal ein Bild steht in voller Contentbreite unter der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text.

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

2 Bilder nebeneinander, Text darunter – zwei Bilder stehen unter der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text.

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

3 Bilder nebeneinander – drei Bilder stehen nebeneinander unter der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text.

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

4 Bilder nebeneinander mit Galeriefunktion – vier Bilder stehen nebeneinander unter der Überschrift. Darunter folgt in kompletter Breite der Text. (Die Galeriefunktion wird bei Bedarf gesondert in der Schulung beschrieben.)

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

2-spaltiges Layout (fortlaufend)

3-spaltiges Layout (fortlaufend)

maximal ein Bild pro Baustein möglich. Bausteine mit der gleichen Layoutvorlage werden 2-/3-spaltig nebeneinander angeordnet. Für jede Spalte ist ein extra Baustein nötig.

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baustein 1


ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baustein 2


ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baustein 1

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baustein 2

ÜBERSCHRIFT



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baustein 3

Downloaddatei mit Text – erstellt einen Baustein mit Downloadmöglichkeit. Die Dateigröße und -art wird automatisch ermittelt und angezeigt.

ÜBERSCHRIFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.



(38 KB)


Weitere Layoutvorlagen werden bei Bedarf gesondert in der Schulung erklärt. Layoutvorlagen können auch an bestehenden Bausteinen jederzeit geändert werden. Die Umstellung der Bildgrößen/-anordnung etc. erfolgt automatisch.

Bilder werden automatisch an die maximal mögliche Pixelbreite der jeweiligen Vorlage proportional angepasst/verkleinert. Bei aktivierter Lightbox-Funktion lassen sich diese dann durch Klicken vergrößern. Wenn Bilder exakt auf die vorgebene Breite der Layoutvorlagen zugeschnitten werden (Maße siehe nächste Seite), wird die Lightbox-Funktion für das entsprechende Bild deaktiviert.


TIPP: Erstellen Sie auf Ihrem Rechner einen extra Ordner für die Bilder, die Sie auf Ihrer Website benutzen möchten. Speichern Sie immer eine Kopie des Bildes, um das Original zu erhalten.

Zur komfortablen Bildbearbeitung eignet sich das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm IrfanView, welches Sie im Support-Bereich auf www.onit-gmbh.de oder unter www.irfanview.de herunterladen können.

Maße Layout mit 2 Navigationsspalten



Maße Layout mit horizontaler Navigation



Menüpunkte ändern/ergänzen

Unter „[Menüpunkte pflegen](#)“ finden Sie eine Übersicht sämtlicher erstellter Navigationspunkte.

Angezeigt werden der Rang, der Name des Navigationspunktes, der interne Link (für Verlinkungen innerhalb Ihres Internetauftritts) und der aktuelle Status.

Wenn Sie einen neuen Navigationspunkt anlegen möchten, klicken Sie auf „[Neuen Datensatz anlegen](#)“.

Durch einfaches Klicken auf „[aktiv](#)“ bzw. „[inaktiv](#)“ haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Navigationspunkte aus- bzw. (wieder) einzublenden.

Durch Klicken von „[Ändern](#)“ können Sie die vorgenommenen Einstellungen jederzeit ändern (siehe nächste Seite).

Wenn Sie auf „[Löschen](#)“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach einmaliger Sicherheitsabfrage **unwiderruflich** gelöscht. Alle damit verbundenen Inhalte gehen dabei verloren!

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://redaktion.onit-gmbh.de/>. The page title is 'CMS - OnIT GmbH, CMS, Hosting, PHP, Onlineshops, Internet, Rechenzentrum - OnIT WebBaukasten BoBB.2 v2.6.40'. The main content area is titled 'Menüpunkte ändern oder anlegen' and features a sidebar on the left with various management options. A table displays the current navigation points.

Rang	Menüpunkte (Äste)	interner Link	Status		
Gefundene Datensätze: 25					
Navigation					
10	Homepage, Website, CMS	showpage.php?SiteID=2	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
110	OnIT WebBaukasten	showpage.php?SiteID=7	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
120	Referenzen	showpage.php?SiteID=8	AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN

• Menüpunkte ändern oder anlegen

Neuen Datensatz anlegen

Navigationsname – benennt den Menüpunkt. Der Navigationsname erscheint als Menüpunkt auf der Website.

Ankerpunkt – „Wurzelknoten“ setzt den Punkt als Hauptmenüpunkt. Die Auswahl eines anderen Menüpunktes weist den aktuell bearbeiteten Menüpunkt als Unternavigationspunkt dem ausgewählten Menüpunkt zu.

Sonderfunktion – bei „Keine Sonderfunktion“ erscheint der Menüpunkt als ‚normaler‘ Punkt in der Navigation. Die Auswahl „Sonderfunktion – manuelle Abfrage“ macht den Menüpunkt ‚unsichtbar‘. Dieser kann dann nur noch über einen Direktlink abgerufen werden, erscheint aber nicht mehr in der Navigation.

Sortierreihenfolge – Menüpunkte werden aufsteigend sortiert. Eine Sortierung in 10er-Schritten wird empfohlen um nachträgliche Ergänzungen zwischen Bausteinen zu erleichtern.

ImageMap-Code – ermöglicht bei Bedarf die Einstellung eines ImageMap-Codes für Bild 1.

Navigationsname (DE) :

Zuweisung Container

Navigation

Ankerpunkt des Menüpunktes
(In Klammer die jeweilige Sortierreihenfolge)

Wurzelknoten

Hintergrund (Normal) :

vorhandene Datei überschreiben.

Hintergrund (Hover) :

vorhandene Datei überschreiben.

Hintergrund (Active) :

vorhandene Datei überschreiben.

Sonderfunktion für diesen Navigationspunkt

-- Keine Sonderfunktion (regulärer Menüpunkt) --

Direktverlinkung zu Menüpunkt:

Wurzelknoten

Benutzerdefinierter Link (ohne http://):

Link im eigenen Fenster öffnen?

Ja, im eigenen Fenster öffnen

Sortierreihenfolge:

(0 = oben / 990 = unten - Angaben in 10er-Schritten)

Bild 1 (DE) :

vorhandene Datei überschreiben.

Bild 2 (DE) :

vorhandene Datei überschreiben.

Bild 3 (DE) :

vorhandene Datei überschreiben.

ImageMap-Code für Bild 1:

Status:

aktiv inaktiv

speichern

Zuweisung Container – ordnet den Menüpunkt einem bestimmten Container zu.

Hintergrund – bei einem Seitenlayout mit horizontaler Navigation können hier den Hauptmenüpunkten Hintergrundgrafiken zugewiesen werden. Für jeden Zustand kann eine eigene Hintergrundgrafik vergeben werden.

Direktverlinkung – hier kann eine Weiterleitung auf einen anderen Menüpunkt eingegeben werden (entsprechenden Menüpunkt auswählen) oder auf eine externe Seite verlinkt werden (Benutzerdefinierter Link).

Bild 1 – entspricht dem Headerbild.
! Bitte beachten: Dieses muss für jeden Hauptmenüpunkt angelegt werden!
 Untermenüpunkte übernehmen automatisch das Headerbild des Hauptmenüpunktes.

Bild 2 – erscheint im Contentbereich unter dem Headerbild.

Bild 3 – wird bei Bedarf in Schulung erklärt.

speichern – übernimmt die durchgeführten Änderungen.

Container ändern/ergänzen

Der **Containerbereich** Ihrer Website befindet sich je nach Seitenlayout links und/oder rechts vom Contentbereich. Dieser enthält z.B. die Navigation.

Unter „**Container pflegen**“ finden Sie eine Übersicht sämtlicher Container, die bereits für Ihre Website angelegt sind.

Angezeigt werden der Rang, Name, Hintergrundfarbe und der aktuelle Status.

Wenn Sie einen neuen Container anlegen möchten, klicken Sie auf „**Neuen Datensatz anlegen**“.

Durch einfaches Klicken auf „**aktiv**“ bzw. „**inaktiv**“ haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Container aus- bzw. (wieder) einzublenden.

Durch Klicken von „**Ändern**“ können Sie die vorgenommenen Einstellungen jederzeit ändern (Siehe nächste Seite).

Wenn Sie auf „**Löschen**“ klicken, wird der entsprechende Inhaltsbaustein nach einmaliger Sicherheitsabfrage **unwiderruflich** gelöscht.

The screenshot shows the 'Container ändern oder anlegen' page in the OnIT WebBaukasten BoBB.2 v2.6.40 interface. The browser address bar shows 'http://redaktion.onit-gmbh.de/'. The page features a sidebar on the left with the following menu items: 'Modul: Standard', 'Einstellungen', 'Download-Statistik', 'TOP50-Auswertung', 'Container pflegen', 'Menüpunkte pflegen', 'Seiteninhalte pflegen', and 'Abmelden'. The main content area has the heading '• Container ändern oder anlegen' and a button 'Neuen Datensatz anlegen'. Below this is a table titled 'Gefundene Datensätze: 13'.

Rang	Name	Farbe	Status	ÄNDERN	LÖSCHEN
0	Navigation		links AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
0	Navigation Sprache 2		links AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
1000	Blinde Menüpunkte		links AKTIV	ÄNDERN	LÖSCHEN
100	Newsticker-Header		rechts	ÄNDERN	LÖSCHEN

The status column shows a green dot for 'AKTIV' and a red dot for 'INAKTIV'. The 'ÄNDERN' and 'LÖSCHEN' columns contain icons for a wrench and a red prohibition sign, respectively.

TOP50-Auswertung

Unter „[TOP50-Auswertung](#)“ finden Sie eine Übersicht der meist geklickten Seiten Ihrer Internetseite.

Angezeigt werden der Rang, der Menüpunkt, die Gesamtzugriffe seit der letzten Löschung der Auswertung, das Datum und die Zeit des letzten Zugriffs auf den genannten Menüpunkt.

Die Google PageRank Anzeige zeigt Ihre aktuelle Linkpopularität an. Das Grundprinzip lautet: Je mehr Links auf Ihre Seite verweisen, umso höher ist das Gewicht Ihrer Seite.


Die komplette TOP50-Statistik können Sie unter dem Punkt „[TOP50 auf 0 zurücksetzen](#)“ (**unwiederruflich!**) löschen.

Eine zusätzliche und ausführlichere Statistik finden Sie unter www.<Ihr Domainname>.de/usage2/

Die Zugangsdaten für diesen Statistikbereich erhalten Sie direkt von OnIT.

• TOP50 Auswertung

Rang	Menüpunkt (SiteID)	Gesamtzugriffe seit 19.10.2007 um 11:25 Uhr	letzter Zugriff
1	Referenzen (8)	2399	02.01.2011 um 23:11 Uhr
2	OnIT WebBaukasten (7)	2278	04.01.2011 um 13:50 Uhr
3	Impressum (6)	1555	03.01.2011 um 00:45 Uhr
4	Kontakt (9)	1402	01.01.2011 um 20:53 Uhr
5	Domain, Hosting, Housing (4)	1112	01.01.2011 um 20:53 Uhr
6	BoBB.MailingWork (10)	1112	29.12.2010 um 14:35 Uhr
7	David.fx Groupware (13)	1084	01.01.2011 um 20:53 Uhr
8	Support (16)	1053	04.01.2011 um 13:46 Uhr

Ihr Internetauftritt hat zur Zeit einen [Google-PageRank](#) von:  PR: mypagerank.net

Indizierte Seiten bei Google --> [hier klicken](#)
 Links auf Ihre Seite bei Google --> [hier klicken](#)

Fertig

Download-Statistik

Unter „[Download-Statistik](#)“ erhalten Sie eine Übersicht sämtlicher Dateien die auf Ihrer Internetseite zum Download angeboten werden und wie oft diese bereits heruntergeladen wurden.

Angezeigt werden der Dateiname, die Gesamtanzahl der Downloads und die Gesamtgröße in MegaByte.

Zusätzlich ist es möglich die komplette Download-Statistik unter dem Punkt „[Downloadstatistik löschen](#)“ (**unwiderruflich!**) zu löschen.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://redaktion.onit-gmbh.de/>. The page title is 'CMS - OnIT GmbH, CMS, Hosting, PHP, Onlineshops, Internet, Rechenzentrum - OnIT WebBaukasten BoBB.2 v2.6.40'. The main content area is titled 'Download Statistik' and contains the following table:

Dateiname	Downloads	Datentransfer
upmedia/OnIT_NTRsupportRC.zip	321	38.507 MB
upmedia/know-more-2010-03.pdf	45	66.579 MB
upmedia/know-more-2010-03.pdf	13	10.218 MB
upmedia/NTRsupportRC_2246.zip	1	0.12 MB
unberechtigte Zugriffe		
upmedia/OnIT_NTRsupportRC	3	0 MB

Below the table, there is a button labeled 'Downloadstatistik löschen'.

Einstellungen

Unter „Einstellungen“ finden Sie Ihre Stammdaten und grundlegende Einstellungen zum System, wie z.B. die Formularschutz-Aktivierung oder die Lightbox-Aktivierung.

Ihre Stammdaten sind im System von Beginn an hinterlegt. Helfen Sie uns Sie in dringenden Fällen erreichen zu können und halten Sie die Stammdaten möglichst aktuell.

Die Adresse in der Zeile „E-Mail“ ist gleichzeitig der Empfänger des Kontakt- und/oder Bestellformulars. Eine weitere E-Mail Adresse können Sie mit dem Trenner ; (Strichpunkt) hinter der ersten einfügen.

The screenshot displays the 'Einstellungen' (Settings) page of the OnIT web application. The browser window title is 'CMS - OnIT GmbH, CMS, Hosting, PHP, Onlineshops, Internet, Rechenzentrum - OnIT WebBaukasten BoBB.2 v2.6.40'. The address bar shows 'http://redaktion.onit-gmbh.de/'. The page header features the OnIT logo and 'WEBBAUKASTEN ONIT STANDARD'. The sidebar on the left lists various modules, with 'Einstellungen' selected. The main content area is titled 'Einstellungen' and contains a section for 'Konfigurationsparameter Allgemein' with the following fields:

- Firma:** OnIT GmbH, CMS, Hosting, PHP, Onlineshops, Internet, Rechenzentrum
- Name:** Manfred Onderka
- Straße:** Platenstraße 19
- PLZ / Ort:** 91522 Ansbach
- Telefon:** 0981 97228-240
- Telefax:** 0981 97228-250
- E-Mail:** (ist gleichzeitig Empfänger des Kontakt- und des Bestellformulars) info@onit-gmbh.de; linda.alers@onit-gmbh.de
- Internetseite (ohne http://):** www.onit-gmbh.de

The status bar at the bottom left of the application window shows 'Fertig'.

Suchmaschinenoptimierte Links

Um eine möglichst gute Positionierung Ihrer Website bei bekannten Suchmaschinen wie Google und Bing zu erreichen, arbeitet unser BoBB.2 mit [suchmaschinenoptimierten Links](#).

Außerdem erstellt das System automatisch eine XML-Sitemap Ihrer Website und gleicht diese jede Nacht mit Google und Bing ab.

Diese Sitemap können Sie jederzeit unter <http://www.<Ihr-Domainname>.de/sitemap> einsehen.

